



# OUTLOOK2013 の変更設定




初めに、「Outlook2013」を起動し、左上の**ファイル**をクリックしてください。



アカウント情報の画面が表示されたら、「**アカウントの設定**」をクリックし、続いて「**アカウント設定**」をクリックしてください。電子メールアカウントの画面が表示されます。




ここでは、**変更するアドレスを選択し、変更をクリック**してください。



下記の情報を入力していただき、「**詳細設定**」をクリックしてください。

受信メールサーバー	mail.nus.ne.jp
送信メールサーバー	mail.nus.ne.jp



続いて、「詳細設定」タブをクリックし、下記を参考に各項目を入力してください。入力後は、「OK」をクリックしてください。

受信サーバー	995
このサーバーは暗号化された～	チェックを入れる
送信サーバー	465
使用する暗号化接続の種類	SSL

アカウントの追加

**POP と IMAP のアカウント設定**  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(N): 名前  
電子メール アドレス(E): XXXXXXX@nus.ne.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.nus.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(Q): mail.nus.ne.jp

**メール サーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): XXXXXXX  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(I)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

**新しいメッセージの配信先:**  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)  
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

最後に「次に」をクリックして設定は完了です。