


OUTLOOK2016 の変更設定




初めに、「Outlook2016」を起動し、左上の**ファイルをクリック**してください。



アカウント情報の画面が表示されたら、「**アカウント設定**」をクリックし、「**アカウント設定 (A) …**」をクリックしてください。



お使いのメールアドレスをクリックし、「修復（R）…」をクリックしてください。



次に、「詳細オプション」をクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「修復」をクリックしてください。

POP アカウントの設定
shiranet@nus.ne.jp

受信メール ^

ユーザー名

パスワード

パスワードを保存する

サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール v ← ⑨

前に戻る 修復

以下の項目を入力し、「送信メール」をクリックしてください。

サーバー	mail.nus.ne.jp
ポート	995
このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックする

POP アカウントの設定
shiranet@nus.ne.jp

受信メール v

送信メール ^

サーバー ポート

暗号化方法

サーバーのタイムアウト → 1分

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する


ユーザー名とパスワードを使用してログイン

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

前に戻る 修復 ← ⑩

以下の項目を入力し、「修復」をクリックしてください。

送信メールサーバー	mail.nus.ne.jp
ポート	465



「次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。」の画面が出ますので「ユーザー名」、「パスワード」を再入力し、「OK」をクリックしてください。

※お客様情報登録通知書を参照ください。

※ユーザー名はメールアドレスの@より前



「アカウントが正常に修復されました」の画面が出たら「完了」をクリックし、設定は完了です。